


AirServer Connect APP 無線投影教學

國立嘉義女中 圖書館

AirServer 無線鏡像投影軟體可以讓 iPad、Iphone、MacBook、Imac 等設備的畫面，投影到 windows 的螢幕上，是行動教學的好工具，本校購買了 60 套授權，已安裝在各班級電腦中，歡迎有需要的老師可以使用。

AirServer 內部設定需在同一網段下才能連線，本校因 wifi 與教室電腦的 ip 網段不同，因此需使用「AirServer Connect」App 喬接方式，才能跨網段進行無線投影，以下針對 AirServer Connect 與教室電腦投影的教學。

註：「AirServer Connect」APP，請老師自行上 Apple App Store 安裝




AirServer Connect 的原理就是用 QR Code 的方式，讓師生的平板能跨網段連接到教室的電腦，以下是連接的教學步驟：


1. 啟動教室電腦的 AirServer 軟體

(已有設定開機時載入，若無啟動則執行此功能)


Windows→程式集→ AirServer Windows 版




2. 到畫面右下角的常駐程式區，點選 AirServer 圖示，再點選「QR Code for AirServer Connect」



3. 電腦畫面會出現這臺電腦專用的 QR Code 連結。



4. 平板啟動 AirServer Connect：連接前，請先將平板連上學校 wifi。




5. AirServer Connect 畫面，請點選「Scan QR Code」掃描電腦螢幕上的 QR Code。


(第一次使用，會出現要求使用相機權限的請求，請記得按允許或同意)




6. 使用平板掃描電腦上的 QR Code。




7. 掃描成功。




8. 掃描成功後，請勿關閉 AirServer Connect，並開啟平板上的「螢幕鏡像輸出」功能。



9. 選擇你要連接的「電腦名稱」



10. 平板畫面已投影到電腦螢幕上了。



11. 注意事項：

- (1) 使用 AirServer 進行無線投影，一次只能投射一台平板的畫面。
- (2) 若要多台輪流投影，則每台平板皆需安裝 AirServer Connect 輪流投影。
- (3) 本方法目前僅能用於 Apple 能安裝 AirServer Connect App 的設備，
Android、Chromebook、Windows 系統目前尚未支援。

12. 若各位老師尚有問題，請洽圖書館。